

PROJEKT Surveillance Hub



Erste Phase:

Navigation:

Aufklappbares Menü am linken Bildschirmrand mit folgenden Bereichen:

Übersicht

- Standorte
- Gerätegruppen
- Geräteliste*


*Geräteliste filterbar nach: Gerätenamen


Alarmer

- Aktive Alarmer
- Archivierte Alarmer

Nutzerverwaltung

- Nutzer
- Nutzer-Rollen





Erste Phase:

Funktionsdetails:

Standorte

- Können beliebig viele Gerätegruppen enthalten

Gerätegruppen

- Beliebige viele Geräte möglich
- Konfigurierbar, pro Gruppe oder Gerät ob aktiv oder inaktiv

Alarme

- Unterteilt in aktive und archivierte Alarme
- Erstellt bei Ausfall eines Devices oder bei Ereignissen via Axis Object Analytics einen Alarm in Echtzeit
- Darstellung eines Kamerafotos (bei Ereignissen via Axis Object Analytics)

Benachrichtigungen:

- Visuelles Signal (z.B. Aufblinken)

E-Mail-Benachrichtigung:

- Versand an spezifische Nutzer bzw. Rollen

Nutzerverwaltung

Nutzer:

- Können mehreren Standorten zugewiesen werden

Nutzer-Rollen:

- Nicht löschbare Standardrollen „Admin“ und „Viewer“

Standorte

Übersicht
Standorte
Gerätegruppen
Geräteliste

Alarme
Aktive Alarme
Archivierte Alarme

Nutzerverwaltung
Nutzer
Nutzer-Rollen

info@rwe.com

Name	Bild - Aufbewahrungszeit in Tagen	Alarm - Aufbewahrungszeit in Tagen	Aktionen
Master Area	7 Tage	7 Tage	
Produktion	7 Tage	7 Tage	
Vertrieb	7 Tage	7 Tage	
Standortname...	7 Tage	7 Tage	

Gerätegruppen

Übersicht
Standorte
Gerätegruppen
Geräteliste

Alarme
Aktive Alarme
Archivierte Alarme

Nutzerverwaltung
Nutzer
Nutzer-Rollen

info@rwe.com

Name	Position	Areas	Aktionen
Unassigned Devices	0	Areas auswählen...	
Brotbackstube	1	Produktion	
Konditorei	2	Produktion, Vertrieb	
Verkaufsraum	3	Vertrieb	

Zweite Phase:

Navigation:

Alle Ansichten filterbar nach:

- Standort
- Gerätegruppe
- Meldeklasse

Standorte

- Individuelle Konfiguration der Aufbewahrungsdauer für Fotos, Alarme etc.

Alarme

- Falls konfiguriert: Verlinkung zum Livebild bzw. zur Zeitleiste der Kamera (in neuem Tab)
- Bemerkungsfunktion bei Alarmarchivierung

Zuordnung zu Meldeklassen:

- Geräte-Ausfall
- Ereignisse
- Gruppen-/Turm-Ausfall

Benachrichtigungen:

- Alarmton (konfigurierbar je Meldeklasse)

E-Mail-Benachrichtigung:

- Versand abhängig von Meldeklasse
- Individuelle Textbausteine je Meldeklasse definierbar

Nutzerverwaltung

Nutzer-Rollen:

- Frei definierbare Rollen mit modularer Rechtevergabe:

Bereich	Hinzufügen	Löschen	Ändern / Quittieren	Anzeigen
Geräteliste	ja	ja	ja	ja
Gerätegruppen	ja	ja	ja	ja
Standorte	ja	ja	ja	ja
Nutzer	ja	ja	ja	ja
Nutzer-Rollen	ja	ja	ja	ja
Alarme	-	-	ja	ja

Die dargestellten Inhalte enthalten ausschließlich Musterwerte und Beispielangaben.